


デジカメ写真の取込みと整理

デジカメで撮影した画像をパソコンに取込むには色々な方法がありますが、ここでは特別なソフトを必要としない最も一般的な方法を説明します。講習会にはデジカメ・USB ケーブル（デジカメとパソコンをつなぐケーブル）を持参して参加して下さい。


1. 写真の整理方法

写真を取込む前に写真を整理する考え方を統一（整理）しておいたほうが良い。基本は**マイピクチャに年ごとのフォルダを作成し、その中に日付と題名のフォルダを作成すること**です。



1) フォルダ作成方法

マイピクチャを開く-----スタートから直接、又は、エクスプローラから開く
XPのエクスプローラからのマイピクチャは下記階層位置になりますが Guest にも Owner の中にもマイピクチャがありますから、夫々の設定状態に合わせて選ぶ必要があります。プラザでは user になります。





右側の何もないところで右クリック

新規作成(W)をクリック

フォルダ(F)をクリック

右図のように新しいフォルダが作成される





2) フォルダの名前を変える

新しいフォルダの上で右クリック

名前の変更(M)をクリック

名前を入力する (例えば、2007)

Enter を押して確定する



3) フォルダ 2007 の中にさらにフォルダを作成する

フォルダ 2007 を開く (ダブルクリック)

ここからは上記 1) からの繰り返しになります

4) 過去に作成したフォルダの名前を変える

2)のフォルダの名前を変える方法と同じ

5) 過去に作成したフォルダをフォルダ 2007 の中に入れる

該当フォルダをフォルダ 2007 にドラッグする尚、CドライブからDドライブの様な場合は移動ではなくコピーになるので、「右クリックドラッグ」して、表示されるメニューから「ここに移動」を選択すると移動になります。



6) 画像だけを別のフォルダに移動する

フォルダの中の全ての画像の場合は

該当するフォルダを開く

編集[メニュー]


すべて選択(A)

左側のフォルダ

へドラッグする

こういった作業はエクスプローラから開いた状態でないと出来ない、エクスプローラから開く習慣を付けましょう。

全てが選択された状態(画像が青枠で囲まれ、文字が反転表示)



フォルダの中の一部の画像の場合は

画像の上にマウスポインタを合わせる

Ctrl キーを押さえ、クリックする

次の画像にマウスポインタを合わせる

重要マウスを動かすときには、Ctrl キーから指が離れていること。Ctrl キーを押さえながらマウスを動かすことは『コピー命令』になり、大量の画像が増えていくこととなります。

左側のフォルダにドラッグする

2 . デジカメとパソコンを接続する

写真のような状態で接続する。USB コネクタ位置はパソコンによって異なります。

カメラの電源を入れる




3 . 画像を取込む

通常は自動的に操作画面が開くが機種によっては開かない場合があるので両方を説明します。

リムーバブルディスク操作画面が開いた場合

フォルダを開いてファイルを表示するを選択する
OK



DCIM を開く

画像のフォルダが表示される

フォルダ名はメーカーによって異なる




ニコン	100NIKON
キャノン	100CANON
ソニー	101MSDCF
富士フィルム	100_FUJI

画像フォルダをマイピクチャに移動する

- ◆ マイピクチャを開く（スタートから直接開いても、エクスプローラから開いてもどちらでも構わない）
- ◆ 2007 フォルダを見える状態にする
- ◆ 100NIKON を右クリックして 2007 フォルダにドラッグ、開くメニューから「ここに移動」を選ぶ。

フォルダ名の変更は 1-2)の手順で行う

「ここに移動」を実行した場合、カメラ内部には画像がなくなります。消去手間が省けることからこの方法を推奨しますが、カメラ内部に残しておきたい場合は「ここにコピー」を選択、もしくは通常のドラッグで行います。




リムーバブルディスク操作画面が開かない場合

エクスプローラからリムーバブルディスクを捜す
一般的にはF以降のドライブですから下の方にありま

す（カメラ電源 ON でないと表示されません）

リムーバブルディスクの頭のプラスをクリックしてマイナスイコンにする



フォルダ DCIM の頭のプラスをマイナスにする
画像のフォルダが表示される
ここからはリムーバブルディスク操作画面が開いた場合と同じです

4 . 各画像名称（ファイル名）の変更

画像名称（ファイル名）を変えるのはフォルダ名変更と同じ方法で可能ですが、枚数が多いことから大変ですので Namery というフリーソフト使って簡単に変更する方法を説明します。ファイル名を変更出来るソフトは沢山ありますが、Namery は操作がシンプルで、画像とファイル名変更状況を目視確認しながら行える使い易いソフトです。

入手手順（会場のパソコンでは実行しないで下さい。演習ではデスクトップに置いたものを使います）

Nameryは[ここ](#)からダウンロードします。（もしくはNameryで検索）

デスクトップに保存する

name418.zip をダブルクリックする(自己解凍型です)

デスクトップに Namery フォルダが作成される

[ここからの手順はソフトを ProgramFiles に格納するためのものです](#)

エクスプローラから Program Files を開く

Namery を Program Files にドロップする

[ここからの作業は実行アイコンをデスクトップに置くための手順です](#)




Namery を開く

Namery.exe（緑色アイコン）を右クリック


送る デスクトップ（ショートカットを作成）

[最後は不要になった圧縮ファイルを削除します](#)

デスクトップに残った name418.zip をごみ箱に入れる



ファイル名変更手順



Namery を起動

縦スクロールバーを動かして画像の入っているフォルダを捜す

変更対象フォルダをクリックする-----右側にファイル名が表示される

プレビュー表示にチェックを入れておく

ファイル名枝番の開始番号と桁数を決める-----通常は1から開始2桁

変更する画像を選ぶ (ファイル名をクリック) ----青地表示になる

- ・選ばれた画像がプレビューに表示される---見ながら選べる
- ・Ctrl キーを押しながらクリックで追加していく
- ・変更対象外であればもう一度クリックすると対象から外れる

変更ファイル名を入力する

- ・漢字 OK
- ・一字でも入力すると左側にその結果がすぐに表示される
- ・入力名は記憶され から選択可能

実行 : Go Namery!! をクリック